

Technisches Merkblatt zum Mailservice der KEVAG Telekom GmbH für Privatkunden

In diesem Merkblatt werden Hinweise zur Einrichtung des Mailservices der KEVAG Telekom GmbH gegeben. Eine ausführliche Anleitung, auch unter Beachtung der verschiedenen Mailclients wie Thunderbird, Outlook, usw. finden Sie unter https://support.kevag-telekom.de/. Bei Problemen oder weiteren technischen Fragen können Sie sich ebenfalls an folgende Adresse wenden:

Technische Hotline der KEVAG Telekom GmbH Tel: 0261 / 20 16 22 22 E-Mail: hotline@kevag-telekom.de montags bis

> freitags: 09:00 Uhr – 20:00 Uhr samstags: 12:00 Uhr – 18:00 Uhr

Weitere Hilfestellungen zu den möglichen Einstellungen finden Sie in folgender Tabelle:

Weitere Hillestellungen zu den möglichen Einstellungen inden sie in folgender Tabelle.	
Service	Informationen
IMAP-Account	Die folgenden Einstellungen dienen dem Zugriff auf das Postfach per IMAPProto- koll. Ein Login über eine unverschlüsselte Verbindung wird nicht angeboten. Die hier aufgezeigten Einstellungen werden für die E-Mail-Programme Thunder- bird und Outlook (ab 2007) automatisch ermittelt. Falls dies nicht der Fall sein
	sollte oder Sie einen anderen Mail-Client verwenden, müssen diese entsprechend manuell eingestellt werden. Posteingangsserver
	• imap.ktk.de (Port 993) mit SSL-Verschlüsselung
	imap.ktk.de (Port 143) mit STARTTLS/TLS-Verschlüsselung Postausgangsserver
	• smtp.ktk.de (Port 587) mit STARTTLS/TLS-Verschlüsselung
	Der Postausgangsserver erfordert die gleiche Authentifizierung wie der Posteingangsserver. Dies muss in Ihrem Mail-Client entsprechend eingestellt werden.
POP3-Account	Die folgenden Einstellungen dienen dem Zugriff auf das Postfach per POP3Protokoll. Ein Login über eine unverschlüsselte Verbindung wird nicht angeboten.
	Die hier aufgezeigten Einstellungen werden für die E-Mail-Programme



	Thunderbird und Outlook (ab 2007) automatisch ermittelt. Falls dies nicht der Fall sein sollte oder Sie einen anderen Mail-Client verwenden, müssen diese entsprechend manuell eingestellt werden.
	Posteingangsserver: • pop3.ktk.de (Port 995) mit SSL-Verschlüsselung • pop3.ktk.de (Port 110) mit STARTTLS/TLS-Verschlüsselung Postausgangsserver: • smtp.ktk.de (Port 587) mit STARTTLS/STLS
	Der Postausgangsserver erfordert die gleiche Authentifizierung wie der Posteingangsserver. Dies muss in Ihrem E-Mail-Programm entsprechend eingestellt werden.
E-Mail	Die maximale Größe einer Mail beträgt <i>64</i> MB.
Postfach	Die Speichergröße des Postfaches beträgt 1 GB.
	E-Mails im Ordner <i>Spam</i> und <i>Papierkorb</i> werden nach 90 Tagen gelöscht, falls diese nicht in einen anderen Ordner verschoben werden.
Spamfilterung	Die Spamfilterung ist standardmäßig für jede eingehende Mail aktiviert. Bei eindeutig erkannten Spam-Mails wird die Annahme abgelehnt. Verdächtige Spam-Mails werden angenommen, jedoch in den Ordner <i>Spam</i> einsortiert. Ob eine Mail spamverdächtig ist, wird durch einen X-Spam-Header im MailHeader sichtbar.
Virenfilterung	Die Virenfilterung ist standardmäßig für jede eingehende Mail aktiviert. Bei eindeutig erkannten Viren-Mails wird die Annahme abgelehnt. Verdächtige Viren-Mails werden angenommen, jedoch in den Ordner <i>Spam</i> einsortiert. Ob eine Mail virenverdächtig ist, wird durch einen X-Virus-Header im MailHeader sichtbar.
Webmail	Unter der URL https://webmail.kevag-telekom.de/ können Sie mit Ihrem Internet- Browser auf Ihr Postfach zugreifen. Zur Authentifizierung verwenden Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse mit dem entsprechenden Passwort.
Kundencenter	Unter der URL https://kundencenter.kevag-telekom.de/ finden Sie sämtliche Einstellungen bzgl. Ihrer Postfächer. Hier können Sie weitere E-Mail Adressen anlegen, Ihr Passwort ändern und vieles mehr.